

Beyond Linux From Scratch 12.4

BLFS 12.4 진행사항

Linux-PAM-1.7.1

Linux PAM

Linux PAM 패키지에는 로컬 시스템 관리자가 응용 프로그램이 사용자를 인증하는 방법을 제어하는 데 사용하는 플러그형 인증 모듈(PAM: Pluggable Authentication Modules)이 포함되어 있습니다.

이 패키지는 LFS 12.4 플랫폼에서 올바르게 빌드되고 작동하는 것으로 알려져 있습니다.

패키지 정보

다운로드 (HTTP): [Linux-PAM-1.7.1.tar.xz](http://www.linux-pam.org/linux-pam-1.7.1.tar.xz)

다운로드 MD5: 92812d7dd414d816fba8d649e84e68ca

다운로드 크기: 500 KB

예상 디스크 사용량: 16 MB (with tests)

예상 빌드 시간: 0.3 SBU (with tests)

추가 다운로드

추가 문서

다운로드 (HTTP): [Linux-PAM-1.7.1-docs.tar.xz](http://www.linux-pam.org/linux-pam-1.7.1-docs.tar.xz)

다운로드 MD5: f147017efb39a670bad3e8b614df50f0

다운로드 크기: 499 KB

패키지 의존성

선택

- [libnsl-2.0.1](#)
- [libtirpc-1.3.6](#)
- [rpcsvc-proto-1.4.4](#)
- [Berkeley DB](#), [libaudit](#), [libeconf](#)

선택(문서)

- [docbook-xml-5.0](#)
- [docbook-xsl-ns-1.79.2](#)
- [fop-2.11](#) - PDF
- [libxslt-1.1.43](#)
- [Lynx-2.9.2](#) - Plain Text



Shadow-4.18.0은 Linux PAM을 설치하고 설정한 후 재설치하고 재구성해야 합니다.
Linux-PAM-1.4.0 이상에서는 **pam_cracklib** 모듈이 기본적으로 설치되지 않습니다.
libpwquality-1.4.5를 사용해 강력한 비밀번호를 강제하세요

PAM 모듈 **pam_loginuid.so**(**elogind-255.17**이 나중에 빌드될 경우 PAM 구성 파일 **system-session**에서 참조)가 작동하려면 커널 구성 매개변수를 설정해야 하며, 그렇지 않으면 모듈이 아무 일도 하지 않습니다.

커널 설정

```
General setup --->
[*] Auditing support
[AUDIT]
```

Linux PAM 설치

docbook-xml-5.0, **docbook-xsl-ns-1.79.2**, **libxslt-1.1.43**, **Lynx-2.9.2**를 설치했고 평문 형식의 문서를 생성하고 싶다면, **meson.build**를 수정하여 BLFS가 제공하지 않는 W3m이나 Elinks 대신 **Lynx-2.9.2**를 사용하도록 합니다.

```
sed -e "s/'elinks'/'lynx'/" \
    -e "s/'-no-numbering', '-no-references'/" \
    '-force-html', '-nonumbers', '-stdin'/" \
-i meson.build
```

위로

From:

<https://gamu.kr/dokuwiki/> - 전자 수첩

Permanent link:

<https://gamu.kr/dokuwiki/beyondlinuxfromscratch/12.4/pam-1.7.1>

Last update: **2026/01/17 11:08**

